

M3さくらとは

パソコン上で鑑賞できる音楽ファイル（MP3）や動画ファイル（専用DPG形式）を持ち運ぶことができ、手軽に携帯用ゲーム機にて楽しむ事ができます。

M3さくらのファームは、M3さくらとM3 DS REAL(日本語版)のみに導入可能なファームウェアです。

公式サイトが変な記事にされていたので、リンクを削除致しました。

* Xファーム

http://www.handheldsources.net/M3DS/Download_M3DSR.html

<http://www.linfoxdomain.com/nintendo/ds/>

M3さくらの特徴

- * 日本語完全対応。
- * 従来のmicroSDにも完全対応。
- * 高速、大容量のmicroSDHCへの対応により多くの音楽ファイルを持ち運べます。
- * 安全性を重視したディスクチェック機能を標準搭載しました。
- * ファームウェアによるアップグレードが可能。
- * タッチ&スライド方式採用によりわかりやすいインターフェース採用。
- * スキン変更機能を搭載し、全体的なデザインのカスタマイズが可能。
- * さわればわかる音楽再生コントロールバー搭載。
- * カスタマイズが可能なアクセサリランチャー搭載。
- * 自動追加型アプリケーションランチャー搭載。
- * オートレジューム再生機能搭載。
- * MP3 / WAV / OGGの音楽ファイルを直接再生可能。
- * 動画ファイル直接再生可能。（専用DPG形式）

* ファーム更新履歴

日付	バージョン	備考
2009/09/04	M3Sakura Ver1.41 X 2nd Edition	GAME PATCH V4.4
2009/04/13	M3Sakura Ver1.35 X The 3rd Edition	GAME PATCH V4.3c
2009/03/21	M3Sakura Ver1.35 X The 2nd Edition	GAME PATCH V4.3a
2009/01/17	M3Sakura Ver1.34 X The 2nd Edition	GAME PATCH V4.2d
2009/01/09	M3Sakura Ver1.34 X 更新	REALファームとのデュアルブートに完全対応
2008/11/20	Version 1.12+1	
2008/10/08	Version 1.12+1	以降非公式ファームのみ
2008/05/30	Version 1.11	
2008/05/30	Version 1.10	
2008/05/16	Version 1.00	
2008/02/16	M3さくら(仮称)が公式で配布	公式のためゲームは動作しません。

推奨動作環境

* OS

Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4 以上

Microsoft Windows XP Home Edition / Professional Service Pack 2 以上

Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004 以上
(Microsoft Windows 95 / 98 / Me / Vista は正式対応していません。)

* microSD/microSDHC

microSD規格準拠メモリーカードまたはmicroSDHC規格準拠メモリーカードで、32MByte以上の空き領域があること。サポートファイルシステム : FAT16 / FAT32
最大メモリー容量 : 2GByte (microSD) / 8GByte (microSDHC)
推奨メモリーカード : Apacer / SanDisk / Kingston

* セーブデータ・リストア機能

M3さくらには過去のセーブデータをバックアップ&復元できる機能がある。最大16個で、ソフト起動の度に古いものから上書きされていく。

1. ファイルランチャーから復元させたいソフトを選んでSTARTボタンを押す。
2. 過去のセーブデータ一覧が表示されるので、復元させたいデータを選んでL+Aボタンを押す。

* チートについて

1. Xボタン 又は Yボタンを押す。もしくは、タッチペンで右にスライドさせる。
2. チート設定後、セーブ(FDアイコン)を選択する。
M3 DS REALとは異なり、DS本体を再起動する必要がある。

* M3さくら ファームM3 DS REALファームのデュアルブートの方法

デュアルブートもどきなら...

1. M3RのSYSTEMフォルダにさくらのSYSTEMフォルダの中身を上書きコピー
2. ヘッダの暗号化を解除したM3Rのg6dsload.jp を defaultx.nds(Xボタン) か defaulty.nds(Yボタン) にリネーム
3. 上記をSDのルートにコピー
これでデフォルトでさくら起動、電源ON後XまたはYボタン長押しでM3Rが起動できることを確認。

さくらが起動していても、defaultx.nds か defaulty.ndsで、M3Rが起動できました。

ヘッダの暗号化解除については探してみねん。

* M3さくらに最新のREALゲームパッチをセットする方法

M3さくらはREALと比べ更新が若干遅いです。
最新のREALゲームパッチをセットする方法となります。
(2chより引用、自己責任で対応願います)

- 1 M3さくらをインストール (なるべくsystem消してから入れること)
cheat.dbは上書きされるので、あらかじめ他へ保護しておく (使っていない人は無視)
- 2 M3さくらsystem内のg6dsload.jpを他へ退避する
- 3 M3Rのsystemフォルダをさくらsystemへ上書き

4 退避したg6dsload.jpをさくらsystemへ戻す
cheat.dbもこの時戻す（使っていない人は無視）
電源入れたら、メニューで、さくらが左側、M3Rが右側（touchpod）で選ぶ。それで常に起動になる。
常に起動を戻したいときはAを押しながら電源入れる。

* 市販のゲームから吸い出したROMの動作について